

インストールする

InformationGuard EX Tool をパソコンにインストールします。
InformationGuard EX Tool のアプリケーションソフトウェアは InformationGuard EX に保存されています。まずはパソコンにアプリケーションソフトウェアをダウンロードしてから InformationGuard EX Tool をインストールします。

補足

InformationGuard EX Tool をインストールするには、コンピューターの管理者または管理者グループ ("admin") に属するユーザーとしてパソコンにログオンしてください。

- 1 InformationGuard EX に Web ブラウザーからアクセスします。
『基本編』第 1 章の「ストレージにアクセスする」の「Web ブラウザーからアクセスする」を参照してください。
- 2 「機器設定」をクリックします。
- 3 「メンテナンス設定」、「マニュアル&アプリケーション」の順にクリックします。
- 4 「InformationGuard EX Tool」の「Windows 32bit 版」または「Windows 64bit 版」右の【ダウンロード】をクリックします。
 - ・画面の指示に従ってファイルを保存します。
 - ・お使いのブラウザによっては警告画面が表示されます。続行してください。


The screenshot shows a web interface for InformationGuard EX Tool. On the left is a navigation menu with options like 'データ管理', '機器設定', '機器管理設定', '機器情報', 'ログ管理', 'メンテナンス設定', 'ファームウェアアップデート', 'USB取出し', 'フォーマット', 'IGサポート', and 'マニュアル & アプリケーション'. The main content area is titled 'メンテナンス設定 > マニュアル & アプリケーション'. It contains sections for 'マニュアル' (Manual), 'アプリケーションソフトウェア編' (Application Software), and 'トラブル解決編' (Troubleshooting). Under 'アプリケーションソフトウェア編', there is a table of download links for Windows versions.

OS	File Name	Version	Action
32bit	InformationGuardEXTool_setup_x86_0.0.0401.exe	0.0.0401	ダウンロード
64bit	InformationGuardEXTool_setup_x64_0.0.0401.exe	0.0.0401	ダウンロード


「InformationGuard EX Tool」の【ウェブサイトへ】をクリックすると、弊社のホームページにアクセスします。弊社のホームページからもアプリケーションをダウンロードできます。

- 5 保存したファイルを開きます。
ファイルが実行されます。
- 6 ユーザーアカウント制御の確認画面が表示された場合は、【はい】をクリックします。
【いいえ】をクリックすると、InformationGuard EX Tool をインストールせずに、手順 4 の画面に戻ります。


7 インストールの準備画面が開いたら、[次へ (N)] をクリックします。



8 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は、「同意する (A)」にチェックを入れた上で、[次へ (N)] をクリックします。




9 InformationGuard EX Tool のインストール先を指定し、[次へ(N)] をクリックします。




[参照 (R)] をクリックして、インストール先のフォルダを指定してください。

10 確認画面が表示されるので、[次へ (N)] をクリックします。



「Muratec InformationGuard EX Tool をインストールしています」と表示されます。

11 完了画面が表示されたら、[閉じる (C)] をクリックします。



12 InformationGuard EX Tool を有効にする場合は [はい (Y)] をクリックします。



- ・パソコンが再起動します。
- ・続いて、接続する機器を設定してください。(→ 1-7 ページ)

補足

アンインストールは、Windows のプログラムのアンインストールから行います。お使いのパソコンのヘルプなどを参照して、アンインストールしてください。